



## 1. Установка ABC 2021.2


Чтобы начать процедуру установки, запустите установочный файл \*.exe (поставляется на диске или скачивается с [Web-сервера](#)). Далее выберите тип установки. Установка в режиме локального рабочего места размещает и настраивает все ресурсы системы в рамках одного компьютера.




Затем выберите папку для установки ABC.



Если ABC устанавливается для интеграции с ВІМ-платформами, то необходимо установить набор ВІМ-инструментов. Укажите нужный плагин и нажмите "Далее".





Укажите, создавать ли значок на рабочем столе.



Проверьте параметры установки, которые Вы указали ранее. При необходимости вернитесь назад и внесите изменения. Если изменения не требуются, нажмите "Установить".

Пожалуйста, дождитесь окончания установки.



## 2. Активация ПО с привязкой к ключу HASP

При первом запуске программы на экране появится окно, в котором необходимо выбрать способ активации или продолжить работу в демо-режиме:



Активировать через сервер ABC с привязкой к ключу HASP

Необходимо подключение к сети Интернет

- Вы активируете

программу в первый раз или повторно с привязкой к ключу HASP.



Указать данные для активации

Данные можно отправить по электронной почте или сохранить в файл

- Вы хотите сменить

способ активации (HASP/Системный блок).



Продолжить работу в демо-режиме

Программный комплекс будет работать с ограничениями

- Вы хотите продолжить работу с

программой в демонстрационном режиме с ограничениями.

При успешной Активации через сервер ABC появится информационное окно


Клиент	ABC-Вильям АА
№ регистрации	1000012054
Продукт	ABC_RU
Тип активации	с привязкой к ключу HASP
Код установки	C193-8278-5021-0775-52A6-DE06-2022-78E1
№ компьютера	MP_1075000104
Сопровождение до	20.04.2025

Рекомендуется перезапустить программу после активации.

[Обновить](#)

[Перезапустить сейчас](#) [Отложить перезапуск](#)


Если на сервере ABC отсутствуют лицензии или скопированы не все, то появится соответствующее сообщение:




Нажмите "Ок" и пришлите запрос по e-mail [reg@abccenter.ru](mailto:reg@abccenter.ru) с обязательным указанием номера ключа. На запрос Вы получите лицензии, которые нужно поместить в папку

c:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.2\Lic\


Затем запускаете ABC и активируете через сервер ABC (при подключенном Интернет)




Или выбираете




Затем «Уже есть данные для активации»




Далее и указываете лицензию



После успешной загрузки файла лицензии появится сообщение:



Затем перезапустите ABC для окончания установки:



### 3. Установка ГСН-2020

К редакции 2021.2 ABC-RU поставляется два варианта сметно-нормативной базы ГСН-2020 с изменениями № 5 – со «старыми» нормами накладных расходов и сметной прибыли (НР и СП) в соответствии с МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001 и с новыми нормами НР и СП по приказам Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020 и № 774/пр от 11.12.2020.

Для установки ГСН-2020 доп.5 необходимые файлы \*.updx - поставляется на диске или скачивается с [Web-сервера](#).

#### Государственные сметные нормативы

##### Минстрой (2020)

Государственные сметные нормативы 2020 утверждены приказами Минстроя России

от 26.12.2019 г.: 871/ПР, 872/ПР, 873/ПР, 874/ПР, 875/ПР, 876/ПР;  
от 30.03.2020 г.: 171/ПР, 172/ПР (изменение 1);  
от 01.06.2020 г.: 294/ПР, 295/ПР (изменение 2);  
от 30.06.2020 г.: 352/ПР, 353/ПР (изменение 3);  
от 20.10.2020 г.: 635/ПР, 636/ПР (изменение 4);  
от 09.02.2021 г.: 50/ПР, 51/ПР (изменение 5).

ГСН-2020 включают ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп, ГЭСНр, ФЕР, ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп, ФЕРр, ФССЦ, ФССЦпг, ФСЭМ.

10 000 рублей – первоначальное приобретение  
5 000 рублей – разовое обновление  
10 000 рублей – годовое обновление

ГСН-2020 (без дополнений) [Скачать \(\\*.updx\)](#)

ГСН-2020 (с учетом изм. 1-3) [Скачать \(\\*.updx\)](#)



ГСН-2020 (с учетом изм. 1-4) [Скачать \(\\*.updx\)](#)

ГСН-2020 (с учетом изм. 1-5)  
НР по МДС-33, МДС-34, СП по МДС-25 [Скачать \(\\*.updx\)](#)

ГСН-2020 (с учетом изм. 1-5)  
НР по приказу 812/пр 21.12.2020, СП по приказу 774/пр 11.12.2020 [Скачать \(\\*.updx\)](#)



Если при установке ГСН-2020 с изменениями 5 использовать файл «**Update\_ABC-RU\_000\_GSN-2020\_2021-03.updx**», то будет установлена сметно-нормативная база с новыми нормами НР и СП по приказам Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020 и № 774/пр от 11.12.2020. **Это рекомендуемый вариант!**

При входе в ИНФО будет отражаться информация о нормах НР и СП:


Сметно-нормативные базы пользователя ABC			
Наименование	Версия	Лицензия	База знаний
Базы уровня 2020 г.			
 Государственные сметные нормативы (Минстрой России) ГСН-2020 с учетом изменений № 5, НР - приказ 812/пр 21.12.2020, СП - приказ 774/пр 11.12.2020 ●	2021-03	✓	

Если же пользователю требуется установить ГСН-2020 с изменениями 5 со «старыми» нормами накладных расходов и сметной прибыли (НР и СП) в соответствии с МДС 81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001, то необходимо использовать файл «Update\_ABC-RU\_000\_GSN-2020\_2021-03-NRSP-MDS.updx».


В этом случае при входе в ИНФО будет отражаться информация о нормах НР и СП так:

Сметно-нормативные базы пользователя ABC			
наименование	версия	лицензия	база знаний
Базы уровня 2020 г.			
 Государственные сметные нормативы (Минстрой России) ГСН-2020 с учетом изменений № 5, НР по МДС-33, МДС-34, СП по МДС-25	2021-03	✓	

Скаченный файл необходимо перенести при помощи зажатой левой кнопки мыши на главную панель ABC, или выбрать:



после чего откроется окно обновления:



Далее необходимо нажать «Установить» и дождаться окончания установки СНБ. По окончании установки нажмите «Готово».