


Учет НР и СП в локальных сметах по базе ОСНБЖ

Подготовлен файл, в котором содержатся новые нормы НР и СП с учетом приказа [636/пр от 02.09.2021](#), распределенные по группам расценок ОЕРЖ-2001.

Для установки необходимо скачать [update 99 NRSP 636.updx](#) и перетянуть мышкой на главную панель ABC.

Для применения новых НР и СП при расчете смет по базе ОСНБЖ необходимо настроиться в конфигурации на нормативный файл с новыми НР и СП.



Наименование	Значение
Оперативный файл (ОФ)	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\ABC_WIN\FILES\abcwin.of
Файл текущих индексов	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\Indexes\65\65_2021_I_kv_ГЧ-2020_i.ufd
Файл текущих цен	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\Prices\65\65_2021_I_kv_ГЧ-2020_p.ufd
ОФ с характеристиками НСИ	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\ABC_Win\FILES\abc_nsi.of
Файл для документов	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\ABC_WIN\FILES\abcwin.fr
Исходные данные	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\ABC_WIN\FILES\btx.tmp
Информационный блок данных	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\ABC_WIN\FILES\winibd.abc
Кодификатор ресурсов	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\BASE\RESURS\resur
Файл буфер ABC-4PC	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\ABC_WIN\FILES\Bufer.bt
Файл префиксов	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\ABC_WIN\FILES\abcwin.prf
Файл норм и коэффициентов к НР и СП	C:\ABC-Soft\ABC-RU\2021.3\Base\NRSP\nrsp-2021_RGD.ufd

Для применения новых НР и СП при расчете смет по ФЕР (или ГЭСН) необходимо отключить в конфигурации настройку на нормативный файл nrsp-2021_RGD. Для этого нужно нажать Delete на строке «Файл норм и коэффициентов к НР и СП».